

Стрекоза

Браслет

Материал

13 отрезков шнура для макраме по 1 м каждый, всего 13 м
1 пуговица из чешского стекла Ø 27 или 30 мм с кольцом, минимальный внутренний Ø 2 мм
6 различных подвесок

Бисер

A: 12 шт. японский кварцный 3 мм, примерно 0,6 г
B: 40 шт. биконус 3 мм, арт. 5301
C: 2 круглых приплюснутых бусины (кристаллы рондели), 6 мм, арт. 5040
D: 20 шт. бисер «Delica» 11/0

E: 40 круглых бусин, кристаллы, Ø 2 мм, арт. 5000
F: 2 г бисера «Delica» 10/0

Выполнение




1 Связать вместе 12 отрезков простым узлом (временный), закрепить его на подушке. Сплести 1 горизонтальную цепочку из двойных узлов полуключ на несущей нити **1** (1-я нить слева), остальные 11 нитей использовать в качестве рабочих.



2 Нанизать по 1А на каждые 2 нити попарно, всего 6 раз.



3 Еще 1 горизонтальная цепочка на несущей нити **2**, остальные нити – рабочие.



4 Нанизать:
- 4В на нить **3** и **2**;
- 3В на нить **4** и нить **1**;
- 2В на нить **5** и **12**;
- 1В на нить **6** и **11**.




5 1 диагональная цепочка из центра влево на несущей нити **8**, рабочие нити **7, 6, 5, 4** и **3**.



6 Повторить из центра вправо на несущей нити **9**, рабочие нити **10, 11, 12, 1** и **2**.





7 2-я диагональная цепочка на несущей нити **7** влево, рабочие нити **6, 5, 4** и **3** (8-ю нить отложить). То же самое вправо на несущей нити **10**, рабочие нити **11, 12, 1** и **2**, отложив 9-ю нить.



8 3-я цепочка на несущей нити **6**, рабочие нити **5, 4** и **3**, на несущей нити **11** рабочие нити **12, 1** и **2**.






9 4-я на несущей нити **5**, рабочими нитями **4** и **3**, на нити **12**, рабочими нитями **1** и **2**.

10 Последняя на несущей нити **4** рабочей нитью **3**, на несущей нити **1** рабочей нитью **2**.

11 Протянуть нити **3** и **2** в 1С. Нанизать 5D на нить **4** и **1**. Зафиксировать бусины 1 двойным узлом полу-ключ рабочей нитью **4** на несущей нити **3** и рабочей нитью **1** на несущей нити **2**.

12 1 узел полу-ключ рабочей нитью **7** на несущей нити **6**.






13 1 узел полу-ключ рабочей нитью **5** на несущей нити **6**.

14 Повторить шаги 12 и 13 12 раз: получится 1 цепочка из 13 чередующихся узлов полу-ключ на несущей нити **6**.

15 Выполнить такую же цепочку из чередующихся узлов полу-ключ на несущей нити **11** рабочими нитями **10** и **12**. Нанизать 10E на нить **8** и **9**.

16 На несущей нити **3** выполнить 1 диагональную цепочку рабочими нитями **5**, **6**, **7** и **8**.



17 На несущей нити **2** выполнить 1 диагональную цепочку рабочими нитями **12**, **11**, **10** и **9**.

18 1 плоский узел (ПУ) на несущей нити **4** и один нитями **5** и **12**.

19 1 ПУ на несущих нитях **6** и **5** рабочими нитями **7** и **4**, еще один на нитях **12** и **11** рабочими нитями **1** и **10**.


20 3 ПУ:
- рабочими нитями **3** и **6** на несущих нитях **8** и **7**;
- рабочими нитями **5** и **12** на несущих нитях **4** и **1**;
- рабочими нитями **11** и **2** на несущих нитях **10** и **9**.



21 И еще 1 ПУ на несущих нитях **4** и **1** рабочими нитями **5** и **12**.




22 1 диагональная цепочка на несущей нити **2** рабочими нитями **9**, **10**, **11**, **12** и **1**, затем еще одна на нити **3** рабочими нитями **8**, **7**, **6**, **5**, **4** и **2**.



23 Развязать временный узел и повернуть браслет на 180° на подушке. Зафиксировать его, для этого собрать нити в группы по 4 шт., завязать 3 ПУ:

- рабочими нитями **12** и **9** на несущих нитях **11** и **10**;
- рабочими нитями **8** и **5** на несущих нитях **7** и **6**;
- рабочими нитями **4** и **1** на несущих нитях **3** и **2**.




24 2 ПУ: - рабочими нитями **10** и **7** на несущих нитях **9** и **8**;

- рабочими нитями **6** и **3** на несущих нитях **5** и **4**.




25 1 ПУ рабочими нитями **8** и **5** на несущих нитях **7** и **6**.




26 2 диагональные цепочки (ДЦ):


- на несущей нити **12** рабочими нитями **11**, **10**, **9**, **8**, **7**;
- на несущей нити 1 рабочими нитями **2**, **3**, **4**, **5** и **6**.




27 Если вы выбрали пуговицу Ø 27 мм, то сейчас пора ее использовать. Перейти к шагу 32, пропустить шаг 33 и продолжить сразу с шага 34 и до конца.




28 Чтобы адаптировать модель для пуговицы Ø 30 мм, присоединить еще 2 ДЦ с помощью 1 дополнительного двойного узла полу-ключ нитью **1** на несущей нити **12**.




29 Добавить 1 ДЦ на несущей нити **2** рабочими нитями **3**, **4**, **5**, **6** и **12**.



30 И 1 ДЦ на несущей нити **11** рабочими нитями **10**, **9**, **8**, **7**, **1** и **2**.



31 Теперь пора нанизать пуговицу Ø 30 мм.




32 С лицевой стороны браслета закрепить пуговицу с изнанки с помощью вспомогательной нити, зафиксированной двумя булавками. 2 центральные нити становятся несущими нитями для 2 ДЦ из центра к краям изделия:


- на несущей нити **2** рабочими нитями **1, 7, 8, 9** и **10**;

- на несущей нити **11** рабочими нитями **12, 6, 5, 4** и **3**.

Это сложный момент, так как натяжение нитей должно быть одинаковым с обеих сторон пуговицы.



33 Добавить 1 ДЦ с каждой стороны.



34 1 ПУ рабочими нитями **8** и **5** на несущих нитях **7** и **6**.



35 2 ПУ:
- рабочими нитями **10** и **7** на несущих нитях **9** и **8**;
- рабочими нитями **6** и **3** на несущих нитях **5** и **4**.




36 3 ПУ:
- рабочими нитями **1** и **9** на несущих нитях;
- рабочими нитями **8** и **5** на несущих нитях **7** и **6**;
- рабочими нитями **4** и **12** на несущих нитях **3** и **11**.

37 1 горизонтальная цепочка на несущей нити **1** рабочими нитями **2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 11** и **12**. Этот этап соответствует шагу 1 для 1-й половины браслета; можно повернуть пуговицу на лицевую сторону (фото 37BIS) и повторить шаги со 2 по 22.




37^{BIS}




38 На парные нити нашить бисер следующим образом:


- 16F на нити **7-8** и **10-9**;
- 14F на нити **6-5** и **12-11**;
- 13F на нити **4-2** и **3-1**.



39 Переплести полученные 6 нитей с бисером следующим образом:
- пропустить нить **8-7** над **6-5** и под **4-2**;
- пропустить нить **10-9** над **12-11** и под **3-1**.




40 Пропустить:
- нить **6-5** над **4-2** и под **8-7**;
Нить **10-9** над **3-1**.



41 На несущей нити **4** выполнить 1 горизонтальную цепочку (ГЦ) слева направо рабочими нитями **2, 8, 7, 6, 5, 10, 9, 12, 11, 3** и **1**.

Стрекоза




42 Нанести каплю клея рядом с ГЦ на нити **7, 10 и 11**, дать высохнуть, повторить еще раз и обрезать эти **3** нити, оставив кончики примерно **4 мм**. Отложить нить **4**.




43 На несущей нити **2** выполнить **1 ГЦ** рабочими нитями **8, 6, 5, 9, 12, 3 и 1**. Продолжить работу с шага **27**, чтобы завершить работу с нитями **5, 12 и 1**. Отложить нить **2**.




44 На несущей шага **8** выполнить **1 ГЦ** рабочими нитями **6, 9 и 3**.



45 Пропустить нить **4** под украшением справа налево и с помощью иглы ввести ее в петлю, образованную нитью **8** на этапе **28**, между двумя первыми ГЦ.



45 BIS Пропустить нить **2**, а затем **8** таким же образом между **2-й** и **3-й** ГЦ.



46 Чтобы закрепить несущую нить **4**, пропустить ее между цепочками **1 и 2**, хорошо натянуть и нанести каплю клея.



47 Таким же образом пропустить нити **2 и 8** между **2-й** и **3-й** ГЦ. Протянуть эти три нити в «воронку», которую вы только что сформировали.



48 Повторить шаги **23** и **32** с другой стороны пуговицы.

Скользкий замок: с каждой стороны перекрыть **6** нитей: взять **13-ю** нить и завязать простой узел, собрав вместе все **12** перекрещенных нитей



49 **12** нитей становятся несущей нитью, а **13-й** рабочей нитью выполнить **7** хорошо затянутых плоских узлов. Закрепить каждый конец нити, при этом следить, чтобы клей не попал на **12** нитей, передвигать замок, пока клей просохнет, обрезать кончики.

50 Разобрать нити с каждой стороны украшения попарно, на каждую пару нитей прикрепить подвеску простым узлом на расстоянии **5 см** от замка (измерять по украшению в застегнутом виде).



